
Préparation PC DIAPAR

- 1- Demander le numéro client DIAPAR sur 5 chiffres au client et code vrp
- 2- Faire la demande par mail chez DIAPAR de l'ouverture de boîte aux lettres
- 3- et envoi du TC et promos par mail
- 4- Faire une demande de Token chez Airtag si Fidélité au magasin

LES POINTS DE 1 à 4 sont à faire avant le jour de l'installation

- 5- Mettre les logiciels AEM à jour via LiveAemsofts

- 6- Vérifier le fichier IMPORTAUTO.INI sous \AEMSOFTS\IMPORTAUTO\DATA\

```
[IMPORT_EXPORT]
CODE_MAG=XXXXX (sur 5 chiffres)
LIEN_CENTRAL_DEP=2
ADRIP=213.215.34.21 (toujours vérifier cette IP)
[FTP]
REM POUR AUTRES VPN 135.5.1.42
```

```
PATH=\ENVOI
SITE=213.215.34.21 (toujours vérifier cette IP)
LOGIN=XXXXX (sur 5 chiffres)
PASSWORD=aem
URL_FTP=213.215.34.21 (toujours vérifier cette IP)
PORT=21
PASSIF=1
NB_ALERTES=0
```

```
[FTP_DIAPAR]
SITE=213.215.34.21 (toujours vérifier cette IP)
[STRUCTURE]
NUMERO_VERSION_DOWNLOAD=3
[DIAPAR]
FICHIER_CTRL_PRIX=C:\tsp_com2\recep\DIAPAR_PRX.TXT
```

- 7- Vérifier le fichier DIAPAR.CNX sous \AEMSOFTS\STORE-POS\DATA\

(Code client sur 5 chiffres et VRP sur 2 chiffres)

PROCEDURE Communication_DIAPAR()

```
CodeClient = INILit ("COMMANDE","CODECLIENT", "XXXXX",g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
```

```
INIEcrit ("COMMANDE","CODECLIENT",CodeClient,g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
```





```
CodeVRP = INILit ("COMMANDE","CODE_VRP","xx",g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
INIEcrit ("COMMANDE","CODE_VRP",CodeVRP,g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
```

**8- Vérifier le fichier DIAPAR TRAITEMENT DES AR.CNX (si présent) sous
\\AEMSOFTS\STORE-POS\DATA**

(Code client sur 5 chiffres et VRP sur 2 chiffres)

```
CodeClient = INILit ("COMMANDE","CODECLIENT","XXXXX",g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
INIEcrit ("COMMANDE","CODECLIENT",CodeClient,g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
CodeVRP = INILit ("COMMANDE","CODE_VRP","xx",g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
INIEcrit ("COMMANDE","CODE_VRP",CodeVRP,g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
RepDEST = INILit ("COMMANDE","PATH_DEST","C:\TEMP",g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
INIEcrit ("COMMANDE","PATH_DEST",RepDEST,g_rep_dataencours+"\PARAM.INI")
```

9- Vérifier les étiquettes DIAPAR \\AEMSOFTS\LABEL\LABELS\ (si besoin)

-  ETI_DIAPAR_NEW_2011.wde
-  ETI_DIAPAR_NEW_2012_EAN13.wde
-  ETI_DIAPAR_NEW_V2_SANS_ENTETE.wde
-  ETI_FRUIT_LEGUME_DIAPAR_2012.wde

Il y a l'étiquette en dur dans label si besoin

Formats pré-programmés	BALISAGE DIA
Formats annexes	(Aucun ...)
Imprimante utilisée	HP LaserJet Professional P1102 (Copie 1)

10- Copier-Coller les fichiers reçus de la centrale (suite à l'étape 2) sous C:\Echange\IN

Il faut les de-zipper sinon l'importauto ne les prendra pas

**11- Après quelques instants il ne reste plus qu'à valider les blocs de l'importauto afin
de valider le cadencier**